

HONGKONG 4SIMAGING EXPERT LTD.

4SImaging FNP ScanSation

快递单扫描工作站

物流行业专用版

安装手册

版本 6.0

邓仰辉

2013/9/21

目录

软件简介	3
系统需求	3
硬件需求	4
软件环境	5
安装软件	6
注册软件	10
卸载软件	10

软件简介

1. 将快递单快速扫描、自动识条码，并条码自动文件命名，上传到快递系统与客服系统；
2. 支持 TWAIN 驱动，能够支持市场上通用的扫描仪设备；
3. 支持图像高压缩技术，为查阅和存储提供便利；
4. 根据各企业的快递单号要求，设置条码规则，更加精准、有效的识别条码；
 - * 条码字符长度： 如 12 位；
 - * 前缀字符：如 DSL
 - * 移除空格和特殊字符
 - * 相同条码是否自动覆盖；
5. 提供扫描模版，可设置扫描模式、图像色彩、分辨率、自张大小等参数。便于快速调用；
6. 区分当前扫描快据状态为：全部、已识别、未识别， 便于用户快速处理未识别的单据；
7. 未识别或错误识别的扫描，支持手动输入修正或提供条码二次识别及区域内文字识别
8. 批量输出本地文件夹(增强版可直接输出到快递单管理系统中，提供网络查询)
9. 提供数据接口的二次开发；

-----快递单据管理系统-----

10. 总部安装《快递单据管理系统》，统一存储和管理各网点的快递单；
11. 各网点分布扫描系统，自动识别条码、命名，并自动上传到《快递单据管理系统》
12. 提供 Html5.0 WEB 系统查询，能支持 IPad、IPhone、Android 平台应用；
13. 各网点只能保存和查看本网点的快递单，总部可以查看所有分布；
14. 快速、精准 查找到快递单；

系统需求

硬件需求


	最低要求	建议使用
中央处理器	Pentium III 600MHz	Pentium IV 2.4GHz 或以上
内存	512 MB	1GB 或以上
硬盘容量	300 MB 安装用磁盘空间	2 GB 或以上
接口	USB 2.0（兼容 USB 1.1）	
扫描仪	支持 ISIS/TWAIN 驱动扫描仪	

软件环境

支持操作系统：Windows 2000 / XP / 2003 / Windows7/Windows8

注意:


Windows XP: 请检测当前系统是否有安装 .Net Framework 2.0, 如果没有, 请提前安装:



安装软件

注意:

Windows XP: 请检测当前系统是否有安装 .Net Framework 2.0, 如果没有, 请提前安装:



请按照以下步骤进行软件安装:

注意:

- 1、 请使用“系统管理员”身份登录 Windows 系统以安装 4SImaging FNP ScanStation V6.0 软件。
- 2、 在安装 4SImaging FNP ScanStation V6.0 前, 请准备以下物品:
 - 扫描仪驱动程序/ TWAIN
 - 4SImaging FNP ScanStation V6.0 安装软件/光盘

安装步骤:

- 1、 首先请安装 TWAIN 扫描仪驱动程序。
- 2、 打开 4SImaging FNP ScanStation V6.0 安装软件/光盘, 双击其中的

“4SImaging FNP ScanStation V6.0.msi”，系统即启动安装。



图一：双击“4SImaging FNP ScanStation V6.0.msi”安装文件

3、在随后出现的安装向导界面并单击“下一步”按钮。



图二：安装向导

4、设置要安装到的目录，默认为“C:\Program Files\4simaging\FNP ScanStation\”，完毕后，单击“下一步”按钮。



图三：设置安装目录

5、在下个界面中，确认之前选择的安装信息，单击“下一步”按钮，开始安装。



图四：确认安装信息



图五：自动安装过程


6、完成安装，单击“关闭”按钮，结束 4SIaging FNP ScanStation V6.0 的安装。




图六：完成安装

注册软件

- 1、 打开“开始→程序→4SImaging→System Registry”




- 2、 输入客户名称→选择“导出注册码”，保存系统将生成的*.FNPR格式文件；



- 3、 将该文件发送至: jasonden@gmail.com,或联系 QQ: 82808123, 待注册后将返回“江西省档案局.FNPK”格式文件；
- 4、 返回到第二步系统注册界面， 选择“导入注册码”，选择相应的*.FNPK 文件；
- 5、 系统提示注册成功；

卸载软件

- 1、 要卸载 4SImaging FNP ScanStation V6.0，请单击“开始\控制面板\所有控制面板项\程序和功能”，找到“4SImaging FNP ScanStation V6.0”，双击并启动删除程序；



2、 系统卸载完成